

Installation d'Open Abal pour LINUX

Ce document décrit la procédure d'installation d'Open Abal pour LINUX.



1. Trois outils d'installation d'Open Abal sont disponibles pour **Ubuntu 20.04**, **Ubuntu 24.04** et **Red Hat Enterprise Linux 9.3**. Ils utilisent la même syntaxe que la version **WINDOWS**.

2. L'outil d'installation pour **UBUNTU** peut être téléchargé depuis le site Web d'Open Abal :

<https://www.openabal.com/openabal-u2004>

<https://www.openabal.com/openabal-u2404>

3. L'outil d'installation pour **RED HAT** peut être téléchargé depuis le site Web d'Open Abal :

<https://www.openabal.com/openabal-rhel9>

4. Le programme d'installation doit être lancé depuis le répertoire **/home**, à partir d'un shell **BASH** exécuté en mode **SUDO**.

5. **Le programme d'installation** requiert les paramètres de ligne de commande suivants :

`--account < nom de votre compte >`

`--key < votre clé API >`

`--engine < nom du moteur de base de données >`

`--hostname < nom d'hôte du serveur >`

`--domain < nom de domaine du serveur >`

6. Lors du lancement de l'installation, le programme téléchargera automatiquement la dernière version correspondante d'Open Abal pour Linux depuis les serveurs de distribution d'Open Abal.

7. Les programmes binaires, bibliothèques, polices de caractères, images et feuilles de style seront installés dans le répertoire **/home/abal64**.

8. Le moteur de **base de données** correspondant sera également installé, ainsi que l'accès distant **LTS (Long-Term Support)** au terminal.

9. La procédure d'installation sera enregistrée sur le site Web d'**Amenesik**, qui assure le suivi de l'historique de toutes les installations d'Open Abal.

10. Les paramètres d'installation seront enregistrés dans le répertoire **/etc/abal64** afin de faciliter les opérations de mise à jour ultérieures.

11. Des informations complémentaires sont disponibles sur le Wiki d'Open Abal :

https://wiki.openabal.com/mediawiki/index.php/Getting_Started#LINUX_INSTALLATION

Pour contacter **Amenesik** au sujet d'Open Abal pour Linux, veuillez envoyer un courriel à : ijm@amenesik.com