

Installation d'Open Abal pour Windows

Ce document décrit la procédure d'installation d'Open Abal pour Windows.



1. Un outil d'installation d'Open Abal pour **Windows** est disponible. Il utilise la même syntaxe que la version **LINUX**.
2. Cet outil d'installation peut être téléchargé depuis le site Web d'**Open Abal** :
<https://www.openabal.com/openabal-win11.exe>
3. Son fonctionnement peut nécessiter les bibliothèques dynamiques **OpenSSL**. Celles-ci peuvent être téléchargées depuis le site Web d' **Open Abal** :
<https://www.openabal.com/openssl.zip>
4. Le contenu de cette archive **ZIP** doit être placé dans le même répertoire que le programme d'installation.
5. Le programme d'installation ne peut être lancé que depuis une fenêtre **Terminal**, exécutée en **mode Administrateur**.
6. Le programme d'installation requiert les paramètres de ligne de commande suivants :

--account < *nom de votre compte* >
--key < *votre clé API* >
--engine < *nom du moteur de base de données* >
--hostname < *nom d'hôte du serveur* >
--domain < *nom de domaine du serveur* >
7. Lors du lancement de l'installation, le programme téléchargera automatiquement la dernière version d'Open.
8. Les programmes binaires, bibliothèques, polices de caractères, images et feuilles de style seront installés dans le répertoire **abal64**, situé sous le répertoire à partir duquel l'outil d'installation a été lancé.
9. Une configuration de base d'Open Abal sera enregistrée dans le **Registre Windows** pour le moteur de base de données sélectionné.
10. La procédure d'installation sera enregistrée sur le site Web d'**Amenesik**, qui assure le suivi de l'historique de toutes les installations d'Open Abal.
11. Les paramètres d'installation seront enregistrés dans le **Registre Windows** afin de faciliter les opérations de mise à jour ultérieures.
12. Des informations complémentaires sont disponibles sur le Wiki d'Open Abal :

https://wiki.openabal.com/mediawiki/index.php/Getting_Started#WINDOWS_INSTALLATION

Pour contacter **Amenesik** au sujet d'Open Abal pour **Windows**, veuillez envoyer un courriel à : ijm@amenesik.com